

**Die Parameter der crosslink.properties Datei**  
**The parameters of the crosslink.properties file**

Parameter	erforderlich mandatory	optional	Beschreibung Description	Beispiel Parameterwert Example parameter value	Grundeinstellung Default Setting
cross[01..09]_enabled		x	Crosslink NN / Endpunkte A&B: aktiviert Crosslink NN / Endpoints A&B: enabled	yes/no	yes
cross[01..09]A_operator	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Operator Name Crosslink NN / first endpoint: Operator name	Crosslink	
cross[01..09]A_callsign	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Rufzeichen Crosslink NN / first endpoint: Callsign	CL01	
cross[01..09]A_emailaddr	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: eMailadresse Crosslink NN / first endpoint: Email address	<a href="mailto:cl01@domain.tld">cl01@domain.tld</a>	
cross[01..09]A_password	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Passwort Crosslink NN / first endpoint: Password	ABCDEFGH	
cross[01..09]A_city	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Stadt Crosslink NN / first endpoint: City	Berlin	
cross[01..09]A_citypart	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Stadtteil Crosslink NN / first endpoint: Citypart	Mitte	
cross[01..09]A_description		x	Crosslink NN / erster Endpunkt: ergänzende Beschreibung Crosslink NN / first endpoint: supplementary description		
cross[01..09]A_server_address	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Internetadresse des ersten FRN Servers Crosslink NN / first endpoint: Internet address of the first FRN server	frnsrv1.domain.tld	
cross[01..09]A_server_port	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Portnummer des ersten FRN Servers Crosslink NN / first endpoint: Port number of the first FRN server	10021	
cross[01..09]A_network	x		Crosslink NN / erster Endpunkt: Raum des ersten FRN Servers Crosslink NN / first endpoint: Room of the first FRN server	German	
cross[01..09]A_tm_bot		x	Crosslink NN / erster Endpunkt: Zu Beginn der Aussendung eines FRN Clients, eine diesbzgl. Textnachrichten in den verlinkten Raum senden Crosslink NN / first endpoint: At the beginning of the transmission of a FRN client, send a corresponding text message to the linked room	yes/no	no
cross[01..09]A_tm_bc		x	Crosslink NN / erster Endpunkt: Öffentliche Textnachrichten in den verlinkten Raum weiterleiten Crosslink NN / first endpoint: Forward public text messages to the linked room	yes/no	no
cross[01..09]A_backup_server_mode		x	Crosslink NN / erster Endpunkt: Backup Server nutzen Crosslink NN / first endpoint: Use backup server	yes/no	no
cross[01..09]A_rxonly_operators		x	Crosslink NN / erster Endpunkt: Komma getrennte Liste der FRN Clients (Rufzeichen, Operatorname in eckigen Klammern), deren Aussendungen nicht durch den Crosslink weitergeleitet werden Crosslink NN / first endpoint: Comma-separated list of FRN clients (callsign, operator name in square brackets) whose transmissions are not forwarded by the crosslink	[CALLSIGN1, Name1], [CALLSIGN2, Name2]	
cross[01..09]B_operator	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Operator Name Crosslink NN / second endpoint: Operator name	Crosslink	
cross[01..09]B_callsign	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Rufzeichen Crosslink NN / second endpoint: Callsign	CL02	
cross[01..09]B_emailaddr	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: eMailadresse Crosslink NN / second endpoint: Email address	<a href="mailto:cl02@domain.tld">cl02@domain.tld</a>	
cross[01..09]B_password	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Passwort Crosslink NN / second endpoint: Password	IJKLMNOP	
cross[01..09]B_city	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Stadt Crosslink NN / second endpoint: City	Köln	
cross[01..09]B_citypart	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Stadtteil Crosslink NN / second endpoint: Citypart	Porz	
cross[01..09]B_description		x	Crosslink NN / zweiter Endpunkt: ergänzende Beschreibung Crosslink NN / second endpoint: supplementary description		
cross[01..09]B_server_address	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Internetadresse des ersten FRN Servers Crosslink NN / second endpoint: Internet address of the first FRN server	frnsrv2.domain.tld	
cross[01..09]B_server_port	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Portnummer des ersten FRN Servers Crosslink NN / second endpoint: Port number of the first FRN server	10022	
cross[01..09]B_network	x		Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Raum des ersten FRN Servers Crosslink NN / second endpoint: Room of the first FRN server	Deutsch	

cross[01..09]B_tm_bot		x	Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Zu Beginn der Aussendung eines FRN Clients, eine diesbzgl. Textnachrichten in den verlinkten Raum senden Crosslink NN / second endpoint: At the beginning of the transmission of a FRN client, send a corresponding text message to the linked room	yes/no	no
cross[01..09]B_tm_bc		x	Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Öffentliche Textnachrichten in den verlinkten Raum weiterleiten Crosslink NN / second endpoint: Forward public text messages to the linked room	yes/no	no
cross[01..09]B_backup_server_mode		x	Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Backup Server nutzen Crosslink NN / second endpoint: Use backup server	yes/no	no
cross[01..09]B_rxonly_operators		x	Crosslink NN / zweiter Endpunkt: Komma getrennte Liste der FRN Clients (Rufzeichen, Operatorname in eckigen Klammern), deren Aussendungen nicht durch den Crosslink weitergeleitet werden Crosslink NN / second endpoint: Comma-separated list of FRN clients (callsign, operator name in square brackets) whose transmissions are not forwarded by the crosslink	[CALLSIGN3, Name3]	